

Windows Update 機能更新(1709) 手順


[はじめに]

- ・インターネットにアクセスできる環境が必要となります。
 - ・Cドライブの空き容量が 50 GB 程必要となります。
 - ・アップデートには時間がかかる場合がございます。
 - ・インストールされているアンチウイルスソフトが、Windows 10 Fall Creators Update(1709)に対応していることを確認してください。
- ※NOD32 は、V11.0.149.0 以降、V10.1.235.1 以降、V9.0.425.1 以降で対応


<Win10UpdatePatch.exe インストール方法>

1. Windows10 のバージョンを確認


- 1.1. Windows キーを押しながら R キーを押すか、[スタート]→「Windows システムツール」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。



- 1.2. 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウの「名前」に「winver」と入力し、「OK」をクリックします。



- 1.3. 表示されたダイアログボックスで Windows10 のバージョンを確認します。



- 1.4. バージョンが「1709」になっている場合は、手順 6. へお進み下さい。


2. 機能更新プログラム一時停止の解除

- 2.1. 「Win10UpdatePatch.exe」を起動します。


「このファイルを実行しますか」というウィンドウが表示されるので、[はい]をクリックします。

下記のウィンドウが表示されるので、「Clear Pause / Preparation for Feature Update」をクリックし

ます。



- 2.2. 正しく実行されると、「Successful completion.」と表示されますので、OK をクリックし、メニューを閉じてください。




これにより機能更新プログラム適用の一時停止を解除し、最新バージョン(1709)の機能更新プログラムの適用が行えるようになります。

このままの状態ではシステムを使用していると、Windows のスケジュールで更新の準備が行われます。更新の準備ができると、手順 4.1. のメッセージが表示されます。(翌日以降になる場合があります。)


すぐに更新を行いたい場合は、手順 3. に進んでください。

3. Windows Update の確認


- 3.1. 「スタート」 → 「設定」 をクリックします。



- 3.2. 「更新とセキュリティ」 をクリックします。



3.3. 「Windows Update」を選択し、「更新プログラムのチェック」をクリックします。



更新プログラムの確認が開始されたら、このウィンドウは閉じて問題ありません。

更新プログラム適用の準備が完了すると、手順 4.1. のメッセージが表示されます。更新プログラムの確認が開始されてから適用の準備が完了するまで 4 時間以上かかる場合があります。

(ネットワーク環境等により異なります)

更新の準備中に何らかのエラーが発生する場合があります。その際は記載されているエラーコードにより対処方法が異なりますので、マイクロソフトのサポートサイト等を参照してください。

[エラー事例]

下記の場合[エラーコード: 0x8024402f]、ネットワークの環境等が原因で Windows Update サーバーから正常な応答がなかったことを示します。(サーバーへのアクセス集中など)

この[エラーコード: 0x8024402f]が発生した場合は、しばらく(1 時間以上を推奨)待つか、日を改めて再試行してください。


更新状態

更新プログラムのインストール中に問題が発生しましたが、後で自動的に再試行されます。この問題が引き続き発生し、Web 検索やサポートへの問い合わせを通じて情報を集める必要がある場合は、次のエラーコードが役立つ可能性があります: 0x8024402f

再試行

4. 更新プログラムの適用

4.1. 更新プログラム適用の準備が完了すると、下記のメッセージが表示されます。




何らかの作業中にこのメッセージが表示された場合は、必ず[後で通知する]をクリックし作業中のデータ保存を行ってから、手順 4.2. の「手動で再起動」を行ってください。

[今すぐ再起動]をクリックすると作業中のアプリケーションのデータは保証されません。

4.2. 「手動で再起動する」場合

「スタート」→「電源」をクリックします。



[更新して再起動] をクリックするとプログラムの更新が始まりその後、必要な回数自動的に再起動が行われます。

[更新してシャットダウン] をクリックするとプログラムの更新が始まり、その後、自動的にシャットダウンされます。次回の起動時に更新作業の続きが始まり、必要な回数自動的に再起動が行われます。


！注意！

更新中に電源を切らないでください（正常に動作しなくなる可能性があります）。

更新が完了するまで、約 30 分かかります。この間 SDS-ONE APEX3 システムはご使用できません。

4.3. 更新が完了してシステムが起動すると、下記画面が表示されます。


設定内容を確認して「同意」をクリックするとデスクトップ画面が表示されます。




(ドメイン環境の場合、この画面が表示されないことがあります。)

5. Windows10 のバージョンを確認


5.1. 手順 1. と同様、Windows キーを押しながら R キーを押すか、[スタート]→「Windows システムツール」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。



5.2. 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウの「名前」に「winver」と入力し、「OK」をクリックします。




5.3. 表示されたダイアログボックスで Windows10 のバージョンが「1709」になっていることを確認します。




6. 島精機 標準設定の適用

6.1. 「Win10UpdatePatch.exe」を起動します。

「このファイルを実行しますか」というウィンドウが表示されますので、[はい]をクリックします。
下記のウィンドウが表示されますので、「Post-processing of Feature Update」をクリックします。



6.2. 正しく実行されると、「Successful completion.」と表示されますので、OK をクリックし、メニューを終了してください。



これにより SDS-ONE APEX3 システム用の標準設定が行われます。

以上